




Liten vändsydd väska.

Klipp till väskan enligt mönsterdelarna. (1 x yttertyg, 1 x foder, 1 x handtag, 1 x fickpåse, 1 x mellanlägg).

Ficköppningen är 12cm. Du behöver en dragkedja som passar till den.

Markera ficköppningen på fodrets avigsida och pressa på mellanlägget över markeringen.

Markera ficköppningen på fickpåsens avigsida.




Om du vill dekorera ditt yttertyg, eller sy på en utanpåficka, gör det nu.

Ficka med dragkedja inuti väskan


Placera din fickpåse kant i kant och räta mot räta med fodrets överkant.

Nåla så att fickpåsen ligger stilla.

Sy runt den markerade ficköppningen.
Använd raksöm (2,5) och gör en
omlottfästning.



Klipp upp mitt i rektangeln och ut mot hörnen.



Klyvpressa sömsmånen och vänd hålet.
(Genom att stoppa in fickpåsen genom
hålet.) Pressa.


Lägg dragkedjan under hålet. Nåla och sy fast dragkedjan med en stickning i kanten av öppningen. Sy från rätsidan och byt pressarfot (om det behövs.)



rätsida
fodertyg

BILD 1, Fotografera när du sytt fast dragkedjan.


Vik upp fickpåsen och sy ihop sidor och överkant. 1 cm sömsmån, raksöm.




sy!

Handtagen

Vik handtagsremsan på längden på mitten. Pressa.



Vik remsans ytterkanter mot mitten och pressa igen.



Vi remsan ännu en gång och pressa.



Sy två raksömmar på handtagsremsan och dela den sedan på mitten, så att du får två handtag.





BILD 2, Fotografera dina två handtag.

Sy ihop väskan.

Lägg foder och yttertyg räta mot räta. Lägg in handtagen mellan foder och yttertyg (se skiss). Nåla.

Sy ihop kortsidorna, över handtagen, raksöm och 1 cm sömsmån. Ta bort nålarna och pressa isär sömsmånerna.



Lägg sömmarna du sydde, räta mot räta med varandra. Observera att handtagen fortfarande är inuti väskan.

Nåla och sy längst med långsidorna, men lämna öppet ca 8 cm mitt på ena sidan på foderdelen. Raksöm och 1 cm sömsmån. Ta bort nålarna och klyvpressa eller skrapa isär sömsmånerna.




BILD 3, Fotografera när du sytt detta moment.


Sy av hörnen.

Vik nederkanten på fodret och yttertyget så att du kan sy av de fyra hörnen 3cm upp på sidsömmen, vinkelrätt mot densamma. (Sidsömmen mot botten vikning - tänk mjölkpaket!)

BILD 4,

Fotografera hörnen efter att du sytt av dem.

Endast två av hörnen måste synas på bilden.



Vänd väskan genom hålet i fodret. Sy igen med smygstygn eller på maskin.

Sy 1-2 stickningar i väsköppningens kant så blir handtagen mer hållbara.




BILD 5, Fotografera den färdiga väskan.